




# BRUKERMANUAL

<b>KOM I GANG .....</b>	<b>2</b>
SKRIV ET INNLEGG.....	2
LEGG TIL UNDERSIDE .....	2
LAST OPP BILDER .....	2
REDIGER MENYINNHold .....	3
LEGG INN SIDEMENY ELLER BUNNTEKST .....	3
TILPASS BLOGGENS DESIGN.....	3
<b>BLOGGINNLEGG .....</b>	<b>4</b>
HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:.....	5
<b>UNDERSIDER .....</b>	<b>6</b>
HVORDAN LAGE EN NY SIDE .....	7
<b>LAST OPP BILDER/VIDEO .....</b>	<b>8</b>
<b>KOMMENTARER PÅ INNLEGG.....</b>	<b>9</b>
<b>UTSEENDE .....</b>	<b>10</b>
HVORDAN REDIGERE MENYEN .....	12
VELG TEMA .....	13
TILPASS TEMAET .....	14
WIDGETER (LEGG INN SIDEMENY OG BUNNTEKST) .....	15
<b>TEMAINNSTILLINGER.....</b>	<b>16</b>
TILPASS TEMAETS DESIGN .....	16
HOVEDINNSTILLINGER .....	17
HEADER, TITTEL OG LOGO .....	19
FARGER .....	21
SKRIFT.....	22
AVANSERTE INNSTILLINGER.....	23

# KOM I GANG



Når temaet «Blogolution» er aktivert på ditt WordPress-nettsted vil forsiden på kontrollpanelet se ut som dette. Her finner du snarveier til bruksanvisning, samt andre mye brukte deler av kontrollpanelet.

## Skriv et innlegg

Oppretter et nytt, tomt blogginnlegg du kan fylle med innhold og bilder.

## Legg til underside

Undersider er forskjellige fra blogginnlegg fordi disse er statiske sider.

Undersider passer fint for å skrive for eksempel en presentasjon av deg selv, legge ut et bildegalleri eller annet.

## Last opp bilder

Du kan laste opp bilder, videoer, lydfiler eller andre mediefiler til mediebiblioteket. Mediefilene vil da være lagret på ditt nettsted, og kan hentes frem når du skriver et blogginnlegg eller lager en underside.

## Rediger menyinnhold

Rediger menyen som vises i toppen av siden. Her kan du legge til eller fjerne sider fra menyen, og du kan også legge inn lenker til eksterne sider.

## Legg inn sidemeny eller bunntekst

I temaet finner du 5 ulike widgetposisjoner: **404, Headerposisjon, Venstre sidemeny, Høyre sidemeny** og **Footer**.

Disse posisjonene kan fylles med såkalte «Widgets», det betyr ulikt innhold som kan presenteres i ulike deler av bloggen. Eksempler på widgeter er søkefelt, tekstboks eller arkiv. Du finner dine tilgjengelige widgeter under «**Tilgjengelige widgeter**».

Widgetposisjonene aktiveres kun når de inneholder minimum én widget. Du kan dermed styre oppsettet i bloggen ved å fylle disse posisjonene med widgeter.

## Tilpass bloggens design

Trykk på denne knappen leder deg til siden for temainnstillinger. Her kan du tilpasse bloggens design, velge hvordan oppsettet skal være, laste opp din egen header eller logo, samt flere andre mulige endringer.

---

# BLOGGINNLEGG

---

Blogginnlegg vises under siden du har angitt som innleggsside. Nyeste (basert på dato og tid) blogginnlegg vil alltid vises øverst. Når du er innlogget i kontrollpanelet på nettsiden din ser du i venstre sidemeny, finner frem og trykker på denne knappen:




Du vil da få følgende valg:

- **Alle innlegg**  
Viser en oversikt over alle blogginnlegg med tittel. Ved klikk på en av titlene kommer du inn på tilhørende innlegg, med mulighet for å redigere innholdet i blogginnlegget.
- **Legg til nytt**  
Oppretter et nytt, tomt blogginnlegg. Se forklaring under «Hvordan legge til et blogginnlegg».
- **Kategorier**  
Her kan du administrere forhåndsdefinerte innleggs kategorier.
- **Stikkord**  
Her kan du administrere stikkord brukt i blogginnlegg.

# Hvordan legge til et blogginnlegg:

Dette kartet viser deg hva som er hvor i innleggseditoren. Det er bare tittel og tekstinnhold som er obligatorisk å legge inn i blogginnlegget før du publiserer, resten er valgfritt.



**Skriv inn tittelen på blogginnlegget her**

**Legg inn bilder, fotogalleri, lydfil eller video i innlegget**

**Her kan du skrive inn innleggets innhold. Bruk verktøylinjen for å formatere teksten, samt bestemme plasseringer**

**Velg en eller flere kategorier som passer til innlegget (eller opprett en ny)**

**Publiser innlegget ved å trykke på den blå knappen. Hvis du ikke er helt ferdig kan du trykke "Lagre kladd" noen linjer over.**

**Legg inn relevante stikkord for innlegget**

**Det fremhevede bildet brukes blant annet dersom dine blogginnlegg vises i bokser på forsiden og i arkiv. Det er lurt å legge inn et fremhevet bilde som illustrerer innleggets innhold. Det fremhevede bildet vises ikke i innholdsteksten.**

**Kommentarinnstillinger - Hak av om du vil tillate kommentarer.**

**(Mangler du denne boksen? Se under skjerminnstillinger)**

**Publiser**

**Lagre kladd**

**Status: Kladd**

**Synlighet: Offentlig**

**Publiser umiddelbart**

**Kategorier**

**Stikkord**

**Fremhevet bilde**

**Diskusjon**

Tillat kommentarer.

Tillat tilbakesporinger og tilbakeping på denne siden.


---

# UNDERSIDER

---

Sider opptrer som statiske undersider på ditt nettsted. Disse er forskjellige fra blogginnlegg da de ikke viser publiseringsdato eller mulighet for kommentarer. «Om meg» er et eksempel på en nyttig underside i en blogg. Sider vil i de fleste temaer legges automatisk inn i menyen når de blir opprettet.

**Administrere sider:** Når du er innlogget i kontrollpanelet på nettsiden din ser du i venstre sidemeny, finner frem og trykker på denne knappen:




Du vil da få følgende valg:

- **Alle sider**  
Viser en oversikt over alle sider med tittel. Trykk på tilhørende tittel vil føre deg inn til siden, med mulighet for å redigere på siden.
- **Legg til ny**  
Oppretter en ny, tom side. Se forklaring under «Hvordan lage en ny side».

# Hvordan lage en ny side

Dette kartet viser deg hva som er hvor i side. Det er bare tittel og tekstinhold som er obligatorisk å legge inn på siden før du publiserer, resten er valgfritt.



Skriv inn tittelen på siden.

Legg inn bilder, fotogalleri, lydfil eller video på siden

Her kan du skrive inn sidens innhold. Bruk verktøylinjen for å formattere teksten, samt bestemme plasseringer

Velg om siden har en forelder (standard er uten forelder) Rekkefølge angir prioritert overfor andre sider.


Lagre siden ved å trykke på knappen. Hvis du ikke er helt ferdig kan du trykke "Lagre kladd" noen linjer over.

Det kan være lurt å legge inn et fremhevet bilde som illustrerer sidens innhold.

# LAST OPP BILDER/VIDEO


Medieopplasteren gir deg mulighet til å laste opp mediefiler, som for eksempel bilder, video og lydfiler. Disse kan legges til som media i blogginnlegg eller på sider. De vil være tilgjengelige i ditt mediebibliotek.

**Administrere mediefiler:** Når du er innlogget i kontrollpanelet på nettsiden din ser du i venstre sidemeny, finner frem og trykker på denne knappen:



Du vil da få følgende valg:

- **Bibliotek**  
Viser en oversikt over mediefiler du har lastet opp tidligere.
- **Legg til ny**  
Fører deg til en opplaster hvor du kan laste opp filer direkte fra datamaskinen din. Trykk «Velg filer»




---

# KOMMENTARER PÅ INNLEGG

---

Du kan skru av og på muligheten for kommentarer på hvert enkelt blogginnlegg. Se siden om blogginnlegg.

**Oversikt over kommentarer:** Når du er innlogget i kontrollpanelet på nettsiden din ser du i venstre sidemeny, finner frem og trykker på denne knappen:



Denne åpner en underside med oversikt over kommentarer på dine blogginnlegg. Hold over en kommentar for å få muligheten til å redigere, svare, slette eller merke kommentaren.


---

# UTSEENDE

---

Utseende er en av de mest omfattende delene av kontrollpanelet, og her kan du gjøre mange innstillinger som får betydning for hvordan din blogg eller nettsted skal se ut.

**Tilpasse utseende:** Når du er innlogget i kontrollpanelet på nettsiden din ser du i venstre sidemeny, finner frem og trykker på denne knappen:



Du vil da få følgende valg:

- **Temaer**

Lar deg velge hvilket tema du skal bruke på din blogg eller nettsted. Du kan også legge til nye temaer ved å laste opp et tema, eller søke etter et i WordPress-biblioteket. Alle temaer viser ditt nettsted forskjellig, og gir deg ulike muligheter i kontrollpanelet. Dersom du skifter tema kan du miste innstillinger du har gjort i temaet du hadde fra før. *(Denne bruksanvisningen er rettet mot bruk av Sircons WordPress-tema)*

- **Tilpass**

Gir deg mulighet til å legge inn eller endre nettstedets tittel og beskrivelse, samt bestemme hvilken side som skal vises på forsiden av bloggen/nettsiden. I tillegg får du opp en forhåndsvisning av bloggen/nettsiden, med mulighet for å legge til widgeter.

- **Widgeter**

Gir deg mulighet til å fylle temaets widgetposisjoner med innhold. Vanligvis vil en widgetposisjon kun aktiveres dersom den har innhold. Hvis du for eksempel vil bruke designet uten sidemeny, lar du widgetposisjonen merket «Sidemeny» stå helt tom.

- **Menyer**

Administrer dine menyer, og velg hvilken meny som skal vises i designet.

Du kan også legge til sider, eksterne lenker og bloggkategorier i menyen.

- **Temainnstillinger**

Dette er en egen del under «Utseende» som du vil finne i alle temaer utviklet av Sircon. Dette er innstillinger som er spesielt viktige for temaet du bruker. Her kan du gjøre innstillinger på bloggen/nettsidens oppsett, velge hva som skal vises på forsiden samt andre nyttige innstillinger. I noen temaer får du også mulighet til å endre på skrifttyper, farger, samt laste opp logo og header. Innstillingene du gjør her vil **ikke** følge med om du bytter til et helt annet tema.


# Hvordan redigere menyen

Du kan opprette flere forskjellige menyer om det er ønskelig.  
Hver meny plassering (under menyinnstillinger) kan kun vise en meny om gangen.

Legg til nettstedets undersider i menyen.

Egendefinerte lenker lar deg legge inn lenker med valgfri nettadresse, for eksempel til eksterne sider.

Lag lenke til dine bloggkategorier i menyen



Menystruktur. Her vises det du har lagt inn i menyen. Du kan endre rekkefølgen med å dra og slippe (drag and drop)

Menyinnstillinger - hvor skal menyen vises?


Husk å lagre når du er ferdig

## Velg tema

Temaet er oppsettet for designet på din nettside eller blogg. Bytte av tema vil få både nettsiden og kontrollpanelet til å endre utseende. Det finnes mange designtemaer i WordPress' temabibliotek, og du kan også laste opp dersom du har et WordPress-kompatibelt tema lagret på din datamaskin.

**Vær varsom om du bytter tema, utseendet på nettsiden vil forandre seg, og du kan miste innstillinger du har gjort. Ikke bytt tema om du ikke er helt sikker på hva du gjør.**

Det anbefales at du oppdaterer temaer du bruker dersom du får beskjed om at oppdatering er tilgjengelig.




The screenshot shows the WordPress 'Temaer' (Themes) screen. The interface includes a sidebar menu on the left with options like 'Innlegg', 'Sider', 'Utseende', and 'Bruksanvisning'. The main area displays a grid of themes. Annotations are provided as follows:

- AKTIVT TEMA (I BRUK)**: A red arrow points to the 'Aktivt: Blogolution 1.0' theme card.
- INSTALLERTE TEMAER SOM IKKE ER I BRUK**: A teal box at the top points to the 'Sircon Evolution 1.5.0.RC5' theme card.
- INDIKERER AT TEMAET ER OPPDATERT. TRYKK FOR OPPDATERING (ANBEFALES)**: A pink box points to the 'Oppdatering tilgjengelig' (Update available) banner on the 'Twenty Fifteen' theme card.
- LEGG TIL NYTT TEMA. KAN LASTES OPP FRA DIN DATA-MASKIN, ELLER DU KAN SØKE I WORDPRESS SITT TEMABIBLIOTEK**: A purple box points to the 'Legg til nytt tema' (Add new theme) button at the bottom center.

# Tilpass temaet

Se live forhåndsvisning av temaet. Legg inn tittel og beskrivelse på nettstedet. Bestem hva som skal vises på forsiden.

*Vær oppmerksom på at forhåndsvisningen av temaet kan være utdatert. Har du nylig gjort endringer andre steder, åpne et nytt vindu før du går inn på tilpass tema.*



The image shows a side-by-side comparison of the theme customization interface. On the left is the configuration panel, and on the right is the live preview of the blog page.

**FORHÅNDSVISNING** (Preview): A blue box with an arrow pointing to the live preview of the blog page.

**LEGG INN TITTEL OG BESKRIVELSE** (Add title and description): A purple box with an arrow pointing to the 'Nettstedets navn og slagord' section in the configuration panel.

**BESTEM OM FORSIDEN SKAL VISE NYE BLOGGINNLEGG ELLER EN STATISK SIDE.** (Decide if the homepage should show new blog posts or a static page): A red box with an arrow pointing to the 'Statisk forside' option in the configuration panel.

**DU KAN GJØRE ENDRINGER PÅ NAVIGASJON OG WIDGETER HER, MEN DET ANBEFALES AT DU ADMINISTRERER MENYER OG WIDGETER UNDER DERES DEDIKERTE MENYUNKTER (UTSEENDE - MENYER OG UTSEENDE - WIDGETER)** (You can make changes to navigation and widgets here, but it is recommended that you administer menus and widgets under their dedicated menu points (Appearance - Menus and Appearance - Widgets)): A green box with a lightbulb icon and text pointing to the 'Navigasjon' and 'Widgeter' sections in the configuration panel.

The live preview shows a blog page for 'Kari Nordmann' with a blue clover logo, a bio, and a featured image of two cats.

# Widgeter (legg inn sidemeny og bunntekst)

Ved trykk på Utseende – Widgeter får du opp en oversikt over tilgjengelige widgeter, samt dine widgetposisjoner (de posisjonene som finnes i temaet du bruker).

Som hovedregel vil en widgetposisjon kun vises dersom du fyller den med minimum én widget. Det vil si at du kan bestemme oppsettet på nettstedet ved å bestemme hvilke posisjoner du fyller med innhold.

En widget er et eller annet innhold du kan legge i en widgetposisjon, som da vil vises på nettstedet i denne posisjonen. **Eksempel:** Om du legger inn en Søk-widget i høyre sidemeny, vil et søkefelt vises i høyre sidemeny på nettstedet.

**TILGJENGELIGE WIDGETER.** DU KAN DRA EN WIDGET TIL EN POSISJON FOR Å LEGGE DEN INN. (HVIS DU VIL LEGGE INN HTML-KODER, BRUK TEKST-WIDGETEN)

Hel, sircon

Widgeter Håndter i Tematilpassingen

**Tilgjengelige widgeter**

For å aktivere en widget, dra den til sidekolonnen eller klikk på den. For å deaktivere en widget og slette innstillingene, dra den tilbake.

<b>Arkiv</b> Et månedlig arkiv av ditt nettstedets innlegg.	<b>Egendefinert meny</b> Legg til en tilpasset meny i sidekolonnen.
<b>Kalender</b> En kalender med nettstedets innlegg.	<b>Kategorier</b> En liste eller nedtrekksmeny med kategorier.
<b>Meta</b> Lenker til innlogging, RSS og WordPress.org.	<b>RSS</b> Oppføringer fra en RSS eller Atom-feed.
<b>Sider</b> En liste med ditt nettstedets sider.	<b>Siste innlegg</b> De siste innleggene på nettstedet.
<b>Siste kommentarer</b> De siste kommentarene på nettstedet.	<b>Stikkordsky</b> En sky med de mest brukte stikkordene.
<b>Søk</b> Et søkefelt for ditt nettsted.	<b>Tekst</b> Vilkårlig tekst eller HTML.

**Inaktive widgeter**

Dra widgeter hit for å fjerne dem fra sidekolonnen og beholde innstillingene deres.

- Meta
- Stikkordsky
- Siste innlegg

**404**

Widgets here are displayed only on 404-pages.

**Headerposisjon**

Denne posisjonen ligger mellom toppmenyen og headerbildet, og vises kun hvis du fyller den med innhold.

**Venstre sidemeny**

Legg widgets her for å presentere dem i en sidemeny til venstre for innlegg.

**Høyre sidemeny**

Legg widgets her for å presentere dem i en sidemeny til høyre for innlegg.

Søk: Søk på siden

Sider: Sider

Kategorier: Kategorier

Arkiv: Arkiv

**Footer**

Legg widgets her for å presentere dem i bunnteksten i blogger.

Tekst: Bilforhandleren AS

Tekst


**DINE WIDGETPOSISJONER.** WIDGETPOSISJONER AKTIVERES BARE DERSOM DU FYLLER DEM MED WIDGETER. I DETTE TILFELLET ER DET BARE HØYRE SIDEMENY OG BUNNTEKST SOM ER FYLT MED INNHOOLD, OG DET ER DERFOR BARE DE SOM VISES PÅ NETTSTEDET

# TEMAINNSTILLINGER

Du har nå kommet til siden med innstillinger som er 100% spesifikke for temaet du bruker. Innstillingene du gjør her vil ikke følge med om du bytter til et helt annet tema.

Her kan du bestemme alt fra visning, til oppsett, farger, skrift og lignende.

## Tilpass temaets design



**HEADER**  
HER KAN DU LEGGE INN OG TILPASSE HVORDAN LOGO, HEADER, TITTEL OG TOPPMENY SKAL VISES.

**SKRIFT**  
VELG SKRIFTTYPER OG STØRRELSE PÅ SKRIFT I DESIGNET.

**404: VELG HVA SOM VISES PÅ "IKKE FUNNET"-SIDEN**

**RESET: TILBAKESTILLER ALLE ENDRINGENE DU HAR GJORT I TEMAINNSTILLINGER.**

**FARGER**  
HER KAN DU LEGGE INN FARGENE DU ØNSKER Å BRUKE I DESIGNET.

**AVANSERT**  
HER KAN DU SKRIVE INN CSS-KODER DERSOM DU BEHERSKER DETTE. DU KAN OGSÅ AKTIVERE "AVANSERT KONTROLLPANEL" SOM GIR DEG FLERE VALG OG INNSTILLINGER.

**HOVED**  
HER TILPASSER DU HOVEDINNSTILLINGENE FOR HVORDAN TING SKAL VISES, SOM FORSIDEN, BREDDER OG DELINGSVALG

# Hovedinnstillinger

Temainnstillinger – **Hoved** finner du følgende innstillinger:

- **Aktiver ingress?**

[Valg: Ja | Nei](#)

En ingress gir deg mulighet til å skrive en innledning til, eller et sammendrag av blogginnlegg. Ingressen vil vises i «boksinnlegg» (dersom du viser innlegg i bokser på forsiden), og den vil vises øverst i blogginnlegget.

- **Hva skal vises på forsiden?**

[Valg: Nye blogginnlegg | En statisk side](#)

Velg om forsiden skal vise blogginnlegg eller en statisk side. Samkjør med innstillingene du har valgt under Utseende - Tilpass.

- **Hvordan skal blogginnlegg vises på forsiden?**

[Valg: Innlegg i bokser | Fulle innlegg](#)

Innlegg i bokser vil kun vise overskrift, dato, fremhevet bilde og ingress eller et utdrag av teksten. Man må trykke «Les mer» for å se hele innlegget. Fulle innlegg vil vise hele innlegg på forsiden.

- **Sett ønsket maksbredde på hele bloggen.**

[Skriv inn pikselverdi](#)

Størrelse oppgis i piksler (f.eks **1200px**), og angir **maks**bredden på hele bloggen/nettstedet inkl sidemenyer og lignende.

- **Sett ønsket maksbredde på innlegg.**

[Skriv inn pikselverdi](#)

Bredde på innleggsdel/hoveddel(f.eks **900px**). Her kan du sette den maksbredden du ønsker, men det vil ikke fungere å ha innleggene bredere enn maksbredden på hele bloggen. Sidemenyer tilpasses automatisk.

- **Sett ønsket mellomrom (luft) mellom header, innlegg og sidemeny(er).**

### Skriv inn pikselverdi

Her bestemmer du hvor mye luftrom det skal være mellom de sentrale delene av oppsettet, som vil si innlegg, sidemeny og header.

- **Vis delingsknapper i innlegg?**

Valg: Ja, Nei

Velger du ja her vil det vises en Twitter og en Facebook-knapp i hvert blogginnlegg, som tillater leserne å dele innlegget.

# Header, tittel og logo

Under Temainnstillinger – **Header** finner du følgende innstillinger:

- **Vis/Skjul blogginfo over header**

Valg: [Vis tittel og beskrivelse](#) | [Vis bare tittel](#) | [Skjul tittel og beskrivelse](#)

Her velger du om du skal vise tittel, tittel og beskrivelse, eller om du ikke vil vise noen av delene på nettstedet.

- **Velg posisjonering på blogginfo**

Valg: [Venstrestilt](#) | [Midtstilt](#) | [Høyrestilt](#)

Her velger du hvordan blogginfo skal posisjoneres i designet. Dette påvirker logo, tittel og beskrivelse (med mindre disse er skjult).

- **Velg posisjonering på linkene i toppmenyen**

Valg: [Venstrestilt](#) | [Midtstilt](#) | [Høyrestilt](#)

Her velger du hvordan linkene i toppmenyen skal være posisjonert.

- **Klistret toppmeny?**

Valg: [Ja](#) | [Nei](#)

Hvis du velger «Ja» på klistret toppmeny vil toppmenyen være klistret fast i toppen av layouten, og følge med når man blar nedover på nettsiden/bloggen.

- **Velg headerstil**

Valg: [Vanlig](#) | [Fullbredde](#)

Ved størrelsen vanlig vil headerbilde og toppmeny være samme bredde som bredden på bloggen. Ved fullbredde vil headerbilde og toppmeny dekke hele skjermen i bredden.

**Merk!** Headerbildet blir aldri større enn bildet du laster opp, så ønsker du et headerbilde som dekker hele skjermen i bredden må du laste opp et bilde som er bredt(stort) i utgangspunktet.

- **Last opp en header**

Valg: [Kryss av](#) | [Kryss ut](#)

Kryss av for å bruke headerbilde i designet. Du vil da få muligheten til å laste opp et bilde. Kryss ut dersom du ikke vil bruke headerbilde i

designet.

- **Last opp en logo**

Valg: [Kryss av](#) | [Kryss ut](#)

Kryss av for å bruke logo i designet. Du vil da få muligheten til å laste opp et bilde. Kryss ut dersom du ikke vil bruke logo i designet.

# Farger

Under Temainnstillinger – **Farger** vil du få opp følgende valg:

- **Velg ønsket temafarge.** [Fargevelger](#)  
Her velger du fargen du ønsker å bruke mest i designet. Dette vil gi farge til toppmenyen, overskrifter i sidemenyen, bunnteksten med mer.
- **Velg ønsket bakgrunnsfarge.** [Fargevelger](#)  
Her velger du fargen du ønsker å bruke bak nettsiden/bloggen.
- **Velg ønsket farge på linker.** [Fargevelger](#)  
Gir farge til linker i sidemenyer og innlegg/undersider.
- **Velg farge på knapper.** [Fargevelger](#)  
Anbefales en lys farge her. Knapper er for eksempel «Les mer» og «Skriv kommentar»-knapper.
- **Velg ønsket farge på overskrifter.** [Fargevelger](#)  
Her velger du fargen du ønsker å bruke på overskrifter for innlegg, undersider, sidemeny og bloggtittel.
- **Overstyr farge på brødtekst/Overstyr bakgrunnsfarge bak innholdstekst**  
[Checkbox + Fargevelger](#)  
Det anbefales å ikke overstyre disse, da det stort sett er hensiktsmessig med hvit bakgrunn og mørk tekst. Vil du likevel overstyre, sørg for at det blir kontrast mellom tekst og bakgrunn, f.eks hvit brødtekst på svart bakgrunnsfarge.

# Skrift

Under Temainnstillinger – **Skrift** vil du få opp følgende valg:

- **Velg hovedfont.**

[\(Liste med valg\)](#)

Her kan du velge skrifttypen du ønsker å bruke som standard på hele bloggen.

- **Velg tittelfont.**

[\(Liste med valg\)](#)

Her kan du velge skrifttypen du ønsker å bruke på overskrifter i bloggen (kan godt være samme som hovedfonten).

- **Se forhåndsvisning av fonttyper.**

[Checkbox](#)

Viser en forhåndsvisning av skrifttypene du kan velge mellom.

- **Velg tykkelse på titteltekst.**

[Valg: Vanlig | Tynn | Tykk](#)

Du kan påvirke om du skal ha tynn, vanlig eller fet skrift i overskrifter.

- **Velg tittelstørrelse.**

[Valg: Medium | Stor | Liten](#)

Her kan du velge hvilken størrelse du ønsker på overskriftene i bloggen.

- **Velg skriftstørrelse.**

[Valg: Medium | Stor | Liten](#)

Her kan du velge ønsket størrelse på innholdsteksten i bloggen.

# Avanserte innstillinger

*Avanserte innstillinger er lagt inn for å gi deg ekstra frihet dersom du er en erfaren WordPress-bruker. Endringer du gjør i avanserte innstillinger skjer på eget ansvar.*

Under Temainnstillinger – **Avansert** vil du få opp følgende valg:

- **Aktiver avansert kontrollpanel.**

[Valg: Kryss av | Kryss ut](#)

Vi har valgt å forenkle kontrollpanelet i WordPress for dette temaet, og det er for å gjøre kontrollpanelet mer oversiktlig for deg. Dette betyr derimot ikke at du **må** leve med det forenklede kontrollpanelet. Kryss av dersom du ønsker å vise et avansert kontrollpanel. Det avanserte kontrollpanelet gir deg flere avanserte valg. Dersom du har brukt WordPress tidligere og savner noe funksjonalitet kan du aktivere dette. Du kan også senere deaktivere avansert kontrollpanel ved å krysse det ut igjen.

- **Skriv inn din egen CSS-kode.**

[Tekstboks](#)

Dette anbefales kun dersom du kan kodespråket CSS og ønsker å gjøre ytterligere designendringer ut over det som tilbys i temainnstillingene.

**CSS-TIPS:** Høyreklikk og trykk «inspiser element» når du titter på bloggen din. Du får da opp klassenavn/ID og annen relevant info om det du høyreklikket på, som du kan bruke i din egen css-kode.

**HVOR LEGGER JEG INN HTML?** Dersom du vil legge inn html-koder kan du gjøre dette i menyvalget Utseende – Widgeter. Velg en vanlig tekstwidget, og plasser den i en av sidemenyene eller i bunnteksten (etter hvor du vil innholdet i koden skal vises).

**REDIGERE PHP, LEGGE INN SCRIPTS ELLER LIGNENDE?** Vi anbefaler at du etterspør FTP-tilgang til dine nettstedsfiler i slike tilfeller. Kontakt oss på [support@sircon.no](mailto:support@sircon.no)

**Gode kilder til å lære css:**

- [Css-tricks](#)
- [MDN](#)
- [Codecademy](#) – Interaktive tutorials, anbefales!